

Pistoler, mått och information.

Flintlåspistoler

modell	tot L	pip L	kal	lås lika	sidobleck*	övr***	fångpannan skruvad utifrån	eldstålfjäder skruvad inifrån	kant**
1699	54	36	16		s-plan				
1704	54	36	16	0	s-kull		x		
1716	54	36	16	1	s-plan	studel införs!	x		x
1717	54	36	16	2	s-kull-uts			x	x
1731	54	35	16	3	s-kull				
1738	54	35	16	3	s-kull				
1738 för	48	30	16	3	s-kull				
1759	57	37	17		vågigt			x	
1704-60	54	36	16	0	s-plan		x		
1717-1800	46	29,5	16	2	s-kull-uts			x	x
1738-1802	47	29,5	16	3	s-kull				
1738-1806	47	29,5	16	3	s-kull				
1807	47	29,5	16		L	studs o flank			x
1807 rep	47	29,5	16	1	L		x		
1816	42	25	16	4	L				x
1820	42	25	15,7	4	L	studsare			x
1820	42	25	16	4	L	flankör			x
1738-1820	42	25	16	3	s-kull				

Slaglåspistoler

modell	tot L	pip L	kal	lås lika	sidobleck*	övr***
1833 flo	43	24,5	16	5	hake	
1845 arm	40	25	16	6	s-plan	
1845 flo	42	24,5	16	6	hake	
1845 rep flo	42	24,5	16	6	hake	
1807-45 flo	43	24,5	16	5	hake	
1738-1845 fl	43	24,5	16	5	hake	
1820-49	42	25	15,7	7	L	studsare
1820-49	42	25	16	7	L	flankör
1850	46	29,5	14,8	6	s-plan	studsare
1850	46	29,5	20	6	s-plan	flankör
1854 flo	42	24,5	16	6	hake	
1807-57	47	29,5	16	6	L	studs o flank
1820-57 (59)	42	25	15,7	6	L	studsare
1820-57 (59)	42	25	16	6	L	flankör

*sidobleck:

s-plan = S-format och plant.
s-kull = S-format och kullrigt
s-kull-uts = S-format, kullrigt med
rund utsmyckning på mitten.
L = L-format och plant.
hake = bälteshake

**kant = vattenkant på
eldstålets fångpanellock.

***övr:

studel = förstärkningsram för
nöten/hanen i låset

Löskolvar till pistol

modell	L	L m pist
1807, 1807 rep	38	70,5
1820, 1820-49, 1820-57/59	41	68
1850	29	68